# GeoReferencer出力GeoJSONファイル データ分類仕様

## 概要

このドキュメントは、GeoReferencerから出力されるGeoJSONファイルの構造と、他のアプリケーションで 読み込む際のデータ分類方法について説明します。GeoReferencerは精密アフィン変換により地理的に正確な 座標データを生成し、データの由来(GPS/画像変換)を明確に区別して出力します。

## 基本構造

ファイル形式

- フォーマット: GeoJSON FeatureCollection
- 座標系: WGS84 (EPSG:4326)
- 精度: 小数点以下5桁(約1m精度)
- 文字エンコーディング: UTF-8

#### 全体構造

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    // Feature オブジェクトの配列
  ]
}
```

# データ分類

GeoReferencerの出力データは、データの由来と種別により以下のように分類されます:

1. ジオリファレンス制御点(元GPS値)

識別方法: properties.source === "gps original"

```
{
    "type": "Feature",
    "properties": {
        "id": "J-04",
        "name": "J-04",
        "type": "matched_point",
        "source": "gps_original",
        "description": "ジオリファレンス制御点(元GPS値)"
    },
    "geometry": {
        "type": "Point",
```

```
"coordinates": [135.49457, 34.87521, 580.2]
}
}
```

#### 特徵:

- **データソース**: 元のGPS測位データ
- 精度: GPS測位精度に依存(通常3-10m)
- 標高: GPS測位で取得された標高値を含む場合がある
- 用途: 基準点、制御点として使用
- 識別子: properties.type === "matched point"

#### 2. ジオリファレンス変換済みルートポイント

識別方法: properties.source === "image\_transformed" && properties.type === "route\_point"

```
{
    "type": "Feature",
    "properties": {
        "id": "route_MAP01_route_C-03_to_J-01_開始点",
        "name": "開始点",
        "type": "route_point",
        "source": "image_transformed",
        "route_id": "MAP01_route_C-03_to_J-01",
        "description": "ジオリファレンス変換済みルートポイント"
    },
    "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [135.49353, 34.86449]
    }
}
```

#### 特徴:

- データソース: 画像座標から精密アフィン変換により生成
- 精度: アフィン変換精度に依存(通常1-10m)
- **ルート情報**: route idでルートを識別
- ポイント種別: 開始点、中間点、終了点
- **標高**: 含まれない(2D座標のみ)

#### 3. ジオリファレンス変換済みスポット

識別方法:properties.source === "image\_transformed" && properties.type === "spot"

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "spot_WC",
```

```
"name": "WC",
"type": "spot",
"source": "image_transformed",
"description": "ジオリファレンス変換済みスポット"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [135.49155, 34.87397]
}
```

#### 特徴:

- データソース: 画像座標から精密アフィン変換により生成
- 精度: アフィン変換精度に依存(通常1-10m)
- 識別: 施設名、地名などで識別
- 標高: 含まれない(2D座標のみ)

## プロパティ詳細

共通プロパティ

ノロハティ名	型	必須	<b>詋</b> 明
id	string	0	一意識別子
name	string	0	表示名
type	string	0	データ種別(matched_point/route_point/spot)
source	string	0	データ由来(gps_original/image_transformed)
description	string	0	データの説明

### データ種別固有プロパティ

#### ルートポイント専用

プロパティ名	型	必須	説明
route id	strina	0	ルート識別子(例: MAP01 route C-03 to J-01)

## 他のアプリケーションでの活用方法

GISソフトウェア(QGIS、ArcGIS等)

#### レイヤー分割による表示

```
-- GPS制御点レイヤー
SELECT * FROM geojson_data
WHERE properties->>'source' = 'gps_original';
```

2025-09-20 dataspec-geojson.md

```
-- ルートポイントレイヤー
SELECT * FROM geojson_data
WHERE properties->>'type' = 'route_point';
-- スポットレイヤー
SELECT * FROM geojson_data
WHERE properties->>'type' = 'spot';
```

#### シンボル分類

- **GPS制御点**: 緑色円形、サイズ大
- **ルート開始点**: 緑色三角形
- **ルート中間点**: オレンジ色小円
- **ルート終了点**: 赤色三角形
- **スポット**: 青色正方形

Web地図アプリケーション(Leaflet、OpenLayers等)

#### JavaScript例(Leaflet)

```
// GeoJSONデータの読み込みと分類
L.geoJSON(geojsonData, {
 pointToLayer: function (feature, latlng) {
   const props = feature.properties;
   // データ種別による分類
   if (props.source === 'gps_original') {
      return L.circleMarker(latlng, {
       radius: 8,
       fillColor: '#28a745',
       color: '#ffffff',
       weight: 2,
       fillOpacity: 0.8
     });
   } else if (props.type === 'route_point') {
      const color = props.name.includes('開始') ? '#28a745' :
                   props.name.includes('終了') ? '#dc3545' : '#fd7e14';
      return L.circleMarker(latlng, {
       radius: 4,
       fillColor: color,
       color: '#ffffff',
       weight: 1,
       fillOpacity: 0.7
     });
   } else if (props.type === 'spot') {
      return L.marker(latlng, {
       icon: L.divIcon({
         className: 'spot-marker',
         html: ' | ',
                                       4/8
```

### データベース(PostGIS等)

#### テーブル作成例

```
CREATE TABLE georeferencer_data (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   feature_id VARCHAR(255) UNIQUE,
   name VARCHAR(255),
   data_type VARCHAR(50),
   data_source VARCHAR(50),
   route_id VARCHAR(255),
   description TEXT,
   geom GEOMETRY(POINT, 4326),
   elevation FLOAT,
   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

#### データインポート例

```
INSERT INTO georeferencer_data (
   feature_id, name, data_type, data_source, route_id,
   description, geom, elevation
)
SELECT
   properties->>'id',
   properties->>'name',
   properties->>'type',
   properties->>'source',
   properties->>'route_id',
   properties->>'description',
   ST_SetSRID(ST_MakePoint(
        (geometry->'coordinates'->>0)::float,
```

```
(geometry->'coordinates'->>1)::float
), 4326),
CASE
   WHEN jsonb_array_length(geometry->'coordinates') > 2
   THEN (geometry->'coordinates'->>2)::float
   ELSE NULL
END
FROM (
   SELECT jsonb_array_elements(geojson_data->'features') as feature
) AS features;
```

#### ルート解析

#### ルートの再構築

```
// ルートIDごとにポイントをグループ化
function reconstructRoutes(geojsonData) {
  const routes = {};
  geojsonData.features.forEach(feature => {
    const props = feature.properties;
    if (props.type === 'route_point' && props.route_id) {
      if (!routes[props.route id]) {
        routes[props.route_id] = [];
      }
      routes[props.route_id].push({
        coordinates: feature.geometry.coordinates,
        name: props.name,
       order: getPointOrder(props.name) // 開始点=0, 中間点=1-n, 終了点=最大
     });
   }
  });
  // 各ルートのポイントを順序でソート
  Object.keys(routes).forEach(routeId => {
    routes[routeId].sort((a, b) => a.order - b.order);
  });
  return routes;
}
function getPointOrder(pointName) {
  if (pointName.includes('開始')) return 0;
  if (pointName.includes('終了')) return 9999;
  return 1; // 中間点
}
```

## データ品質情報

- **GPS制御点**: 元GPS測位精度(通常3-10m)
- 変換済みポイント: アフィン変換精度(制御点数と分散に依存)
- **座標精度**: 小数点以下5桁(約1m精度)

#### メタデータ活用

- data\_source: データの信頼性評価に使用
- route\_id: ルート連続性の確認に使用
- description: データの用途・制約の理解に使用

#### 注意事項

- 標高データ: GPS制御点のみに含まれ、変換済みポイントには含まれない
- **重複データ**: 同一スポットが複数回読み込まれた場合の重複に注意
- **座標系**: 必ずWGS84 (EPSG:4326) で出力される

## サンプルデータ統計

### MAP01-GPS-2.geojson の構成

- 総Feature数: 53件
- **GPS制御点**: 15件(標高付き)
- **ルートポイント**: 33件(6ルート)
- スポット: 5件

#### ルート情報

ルートロ	ポイント数	説明
MAP01_route_C-03_to_J-01	16件	C-03からJ-01への経路
MAP01_route_F-11_to_J-05	9件	F-11からJ-05への経路
MAP01_route_J-02_to_J-03	9件	J-02からJ-03への経路
MAP01_route_J-03_to_J-04	9件	J-03からJ-04への経路
MAP01_route_J-05_to_J-12	8件	J-05からJ-12への経路
MAP01_route_J-12_to_J-04	5件	J-12からJ-04への経路

# 関連ドキュメント

- 機能仕様書: docs/funcspec.md GeoReferencer技術詳細
- 利用者の手引: docs/UsersGuide-202509.md 操作方法・ファイル準備
- GeoJSON仕様: RFC 7946

## 改訂履歷

• v1.0 (2025-09-20): 初版作成、MAP01-GPS-2.geojson分析に基づく仕様策定

この仕様書は、GeoReferencer v1.1から出力される実際のGeoJSONファイルの分析に基づいて作成されています。